

Empfohlene Einstellungen

1. Öffnen Sie in Outlook unter dem Reiter Datei -> Informationen -> Kontoeinstellungen



2. Wählen Sie Ihr Konto aus und klicken Sie auf Ändern

Neu 😵	dateien RSS-	Feeds SharePoi	Marken	Internetkalender	Veröffentlichte Kalender	Adressbüch
Vame	Reputerentin		• <u>, , , , , ,</u> , , , , , , , , , , , , ,	Tvp	<u>A Function</u>	
2	Dhtwsaar.d	e (imap)		IMAP/SMTP		
m ausgewäh	lten Konto wer	den neue Nachri	ichten an d	len folgenden Spe	icherort übermittelt:	



Einrichten Outlook HTW saar

3. Überprüfen Sie die Einstellung Kontotyp, Posteingangs-/Postausgangsserver (siehe Abbildung und klicken Sie auf **Weitere Einstellungen**

🧼 Konto ändern		×
POP- und IMAP-Kontoeins Geben Sie die E-Mail-Serv	s tellungen ereinstellungen für Ihr Konto ein.	
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
<u>I</u> hr Name:		Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind
E- <u>M</u> ail-Adresse:	Phtwsaar.de	sicilergestellt ist, dass alle Lintrage fichtig sind.
Serverinformationen		Kontoeinstellungen testen
Kontot <u>v</u> p:	IMAP 🗸	Kontoenstendingen testen
Post <u>e</u> ingangsserver:	mail.hiz-saarland.de	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
<u>P</u> ostausgangsserver (SMTP):	mail.hiz-saarland.de	
Anmeldeinformationen		
Benut <u>z</u> ername:		E Mail in Offlingmodury Alla
<u>K</u> ennwort:	******	
🖂 к	ennwort speiche <u>r</u> n	$\mathbf{T}_{\mathbf{r}}$, $\mathbf{r}_{\mathbf{r}}$
Anmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierun	esicherten g (SPA) erforderlich	Weitere Einste <u>l</u> lungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

4. Unter dem Reiter **Postausgangsserver** aktivieren Sie die Authentifizierung gemäß der Abbildung

	-E-Mail-Einst	tellungen				×
Allgemein	Postausgan	gsserver	Erweitert			
Der Pos	stausgangsse	rver (SMTI	P) erfordert	Authentifizie	rung	
● <u>G</u> lei	iche Einstellu	ngen wie	für Posteing	gangsserver \	rwenden	
() <u>A</u> nn	nelden mit					
B <u>e</u> r	nutzername:					
<u>K</u> er	inwort:					
		Kennw	ort speiche	rn		
	Gesicherte Ke	nnwortau	thentifizier	ung (SPA) erf	orderlich	



Einrichten Outlook HTW saar

5. Unter dem Reiter Erweitert wählen Sie eine der beiden unterstehenden Einstellungen

Internet-E-Mail-Einstellungen ×	Internet-E-Mail-Einstellungen X
Allgemein Postausgangsserver Erweitert	Allgemein Postausgangsserver Erweitert
Serveranschlussnummern	Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden	Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Postausgangsserver (S <u>M</u> TP): 587	Postausgangsserver (S <u>M</u> TP): 465
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:	Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Servertimeout	Servertimeout
Kurz 💶 Lang 1 Minute	Kurz 💶 Lang 1 Minute
Ordner	Ordner
Stamm <u>o</u> rdnerpfad:	Stamm <u>o</u> rdnerpfad:
Gesendete Elemente	Gesendete Elemente
Keine Kopien gesendeter Elemente speichern	Keine Ko <u>p</u> ien gesendeter Elemente speichern
Gelöschte Elemente	Gelöschte Elemente
Elemente zum Löschen mar <u>k</u> ieren, jedoch nicht automatisch verschieben	Elemente zum Löschen mar <u>k</u> ieren, jedoch nicht automatisch verschieben
Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.	Zum Löschen markierte Elemente werden endgültig gelöscht, wenn die Elemente im Postfach bereinigt werden.
Elemente <u>b</u> eim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen	Elemente <u>b</u> eim Wechseln von Ordnern im Onlinemodus bereinigen
OK Abbrechen	OK Abbrechen